

ООО «ВАЛИДАТА»

УТВЕРЖДЕН
ВАМБ.00077-06-ЛУ

«ВАЛИДАТА КЛИЕНТ» ВЕРСИЯ 4
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КЛИЕНТ СКЗИ
Руководство по установке и настройке

ВАМБ.00077-06 91 02

2020

Аннотация

Данный документ содержит описание процесса установки и настройки программного комплекса (ПК) ВАМБ.00077-06 12 02 «Автоматизированный клиент СКЗИ» (далее — ПК «АК СКЗИ»), входящего в состав ПК ВАМБ.00077-06 «“Валидата Клиент” версия 4» (далее — ПК «Валидата Клиент»).

Документ предназначен для администраторов и пользователей как руководство по установке и настройке ПК «АК СКЗИ».

Содержание

1 НАЗНАЧЕНИЕ, СОСТАВ И ТРЕБОВАНИЯ К ОПЕРАЦИОННОЙ СРЕДЕ И АППАРАТНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ	4
1.1 Требования к аппаратно-программной среде	4
1.2 Состав ПК «АК СКЗИ»	4
2 УСТАНОВКА ПК «АК СКЗИ»	5
2.1 Подготовка к инсталляции	5
2.2 Инсталляция	5
3 НАСТРОЙКА ПК «АК СКЗИ»	7
4 УДАЛЕНИЕ ПК «АК СКЗИ»	8
4.1 Удаление ПО	8
4.2 Удаление настроек ПО для пользователя	8
ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ	9
ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ	10

1 НАЗНАЧЕНИЕ, СОСТАВ И ТРЕБОВАНИЯ К ОПЕРАЦИОННОЙ СРЕДЕ И АППАРАТНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

Описание назначения ПК «АК СКЗИ» приведено в документе ВАМБ.00077-06 31 01 «“Валидата Клиент” версия 4. Описание применения».

1.1 Требования к аппаратно-программной среде

Требования к аппаратно-программной среде, в которой функционирует ПК «АК СКЗИ», приведены в документе ВАМБ.00077-06 30 01 «“Валидата Клиент” версия 4. Формуляр».

1.2 Состав ПК «АК СКЗИ»

ПК «АК СКЗИ» из состава ПК «Валидата Клиент» реализован в виде конфигурационного модуля «АК СКЗИ - конфигурация.exe» и модуля-обработчика «АК СКЗИ - обработчик.exe».

В состав ПК «АК СКЗИ» входит исполняемый модуль ZLIBWAPI.DLL, реализующий функции работы с архивами ZIP и GZIP.

2 УСТАНОВКА ПК «АК СКЗИ»

2.1 Подготовка к инсталляции

Перед установкой ПК «АК СКЗИ» на ЭВМ необходимо предварительно установить следующие ПК, руководствуясь инструкциями по их установке:

– ПК ВАМБ.00060-06 «СКЗИ «Валидата CSP» версия 6» (см. документ ВАМБ.00060-06 91 01 «СКЗИ «Валидата CSP» версия 6. Руководство по установке и настройке»);

– ПК ВАМБ.00077-06 «“Валидата Клиент” версия 4» (см. документ ВАМБ.00077-06 91 01 «“Валидата Клиент” версия 4. Руководство по установке и настройке»).

Инсталляция должна производиться пользователем, имеющим права локального администратора. Инсталляция ПК «АК СКЗИ» выполнена в стандартном для ОС Windows формате Windows Installer.

Перед инсталляцией необходимо удалить все имеющиеся более ранние версии устанавливаемого ПК «АК СКЗИ». Для этого используйте пункты основного меню Windows **«Пуск»**, **«Настройка»**, **«Панель управления»**, **«Установка и удаление программ»**.

2.2 Инсталляция

Инсталляция ПК «АК СКЗИ» производится путем выбора необходимого пакета инсталляции (в зависимости от разрядности ОС и/или требований прикладного ПО) `zpkitraySetupRu_x86.msi` или `zpkitraySetupRu_x64.msi` и запуска процесса инсталляции двойным щелчком «мыши» по выбранному файлу, находящемуся на инсталляционном диске.

Для корректной работы программы необходимо устанавливать версию программы для ОС Microsoft Windows, аналогичную версии ПК «Валидата Клиент», установленной на данной машине.

После запуска процесса установки будет отображен начальный диалог (Рисунок 1).




Рисунок 1 – Начальный диалог установки

Дальнейшая установка производится в соответствии с сообщениями, выдаваемыми ПО установки.

Инсталляция обеспечивает все необходимые настройки для функционирования ПК «АК СКЗИ».

Внимание! Использование клиентской и сервисной версий ПК «АК СКЗИ» на одной ЭВМ одновременно не рекомендуется. При использовании этих программ на одной машине следует удостовериться, что названия профилей, каталоги в которых будет производиться обработка и каталоги журналов не совпадают, иначе может произойти потеря данных.

3 НАСТРОЙКА ПК «АК СКЗИ»

Графический интерфейс и структура интерфейса, первый запуск и настройки ПК «АК СКЗИ» описаны в документе ВАМБ.00077-06 92 03 «“Валидата Клиент” версия 4. Автоматизированный клиент СКЗИ. Руководство пользователя».

4 УДАЛЕНИЕ ПК «АК СКЗИ»

4.1 Удаление ПО

Перед запуском процедуры удаления ПО необходимо зарегистрироваться на компьютере с правами локального администратора.

Для удаления используйте пункт системного меню Windows «**Пуск**», «**Настройка**», «**Панель управления**», «**Установка и удаление программ**».

Выберите пункт «**Автоматизированный клиент СКЗИ**» и нажмите кнопку «**Удалить**». В окне инсталлятора выберите пункт «**Удалить**» и нажмите кнопку «**Да**».

4.2 Удаление настроек ПО для пользователя

Так как ПК «АК СКЗИ» использует для хранения своих настроек каталоги и ключи реестра, которые доступны только пользователю, который выполнил интерактивный вход на данный компьютер (в каталоге профиля пользователя и ключи HKEY_CURRENT_USER), то для полного удаления ПО необходимо удалить ключ реестра **HKCU\Software\Validata\zpkitray** для каждого пользователя.

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

КЗИ	Криптографическая защита информации
ОС	Операционная система (Operating System)
ПК	Программный комплекс
ПО	Программное обеспечение
СКЗИ	Средство криптографической защиты информации
ЭВМ	Электронно-вычислительная машина

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ

1	Начальный диалог установки	6
---	--------------------------------------	---

[illegible]